

目录

目录	1
概览	2
概览	2
安全组	2
安全组	2
新建安全组	2
删除安全组	2
克隆安全组	2
管理安全组	3
安全组添加/删除IP	3
安全组添加/解绑实例	3
设置安全组	4
解绑安全组	5
导出	5
实例详情及配置	5
实例配置	5

概览

概览

概览页提供对于当前账号下实例个数、运行状态、实例分区等相关信息的展示



安全组

安全组

KDRDS安全组即实例安全组，用于配置KDRDS实例的白名单，系统默认拦截全部连接，需配置放行访问源信息。

• 新建安全组

在KDRDS“安全组”页，点击“新建”



弹出“新建安全组”对话框

新建安全组

安全组名称: 请输入安全组名称

安全组描述: 请输入安全组描述

新建 取消

输入“安全组名称”和“安全组描述”，点击新建即可。

• 删除安全组

在KDRDS“安全组”页，勾选目标安全组，点击删除即可



注意：有绑定实例的安全组，不可直接删除，需在目标安全组管理页，将所有绑定实例解绑后，方可删除。

• 克隆安全组

在KDRDS“安全组”页，点击目标安全组的“克隆”



弹出“克隆安全组”对话框，填写“安全组名称”和“安全组描述”，点击克隆，即生成一个和原安全组IP规则一致的新安全组。



• 管理安全组

安全组添加/删除IP

在“安全组”页，点击列表中某安全组或点击管理，进入到该安全组管理页

默认进入“安全组管理页-IP管理分页”，

- 如欲添加此账号下开通主机的IP，点击“添加主机IP”

弹出“添加IP规则”对话框，勾选列表中欲添加的IP，点击确定，即将所选IP添加至此安全组中

- 如欲手动添加IP，点击“添加IP”

弹出“添加IP规则”对话框，手动输入IP回车确认后，可继续输入下一条IP。输入完成后点击确定即可。



- 如要在此安全组中删除某些IP

在安全组“IP管理”分页，勾选欲删除的IP，点击删除即可

安全组添加/解绑实例

- 如要在此安全组中添加实例

在“安全组管理页”点击“实例管理”分页，点击“添加”



弹出添加实例对话框，列表展示此机房账号下的未绑定安全组的高可用及单机实例，勾选欲绑定实例，点击确定，即添加成功



注意：此列表仅展示未绑定安全组的高可用和单机实例，如果欲添加已绑定安全组的实例，需用户进入目标实例已绑定的安全组管理页，将此实例手动解绑，方可进行绑定。或者在目标实例详情的实例安全组页，点击设置安全组，手动为已绑定安全组的实例设置新安全组！


- 如要在此安全组中解绑实例

在安全组实例管理页，勾选欲解绑的实例，点击解绑即可




• 设置安全组

在实例详情页，点击左侧菜单栏“实例安全组”，点击“设置安全组”。



弹出设置安全组对话框，展示该账号此机房下已创建的安全组实例列表，勾选一个安全组实例后，点击确定即可。



• 解绑安全组

在实例详情页，点击左侧菜单栏“实例安全组”，点击“解绑安全组”。



弹出解绑安全组对话框，展示该实例所绑定的安全组名称和描述，然后点击确定即可。



• 导出

如果您需要在本地查看安全组信息（安全组IP列表/绑定实例列表）的话，您可以导出现在安全组信息到本地，勾选中某个或者某些IP/实例，甚至是全选，点击“导出”按钮之后，您就可以导出安全组信息到本地查看了。



实例详情及配置

实例配置

KDRDS由至少2个计算节点组成一个标准实例，分为标准版系列及企业版系列，主要区别在于企业版系列拥有更强的单节点处理性能及更多的节点数量支持。对于重要业务及关注性能的使用场景，推荐采用企业版系列。

实例类型	节点数
标准版	
8核16G	2
12核24G	3
16核32G	4
28核56G	7
32核64G	8
企业版	
16核32G	2
24核48G	3
32核64G	4

40核80G	5
48核96G	6
56核112G	7
64核128G	8
72核144G	9
80核160G	10