

目录

目录	1
弹性IP产品使用文档	2
新建弹性IP	2
绑定资源	2
解除绑定	2
续费	3
调整带宽	3
查看弹性IP流量统计数据	3
云监控	4

弹性IP产品使用文档

新建弹性IP

1. 登录[弹性IP控制台](#)。
2. 点击新建弹性IP按钮。
3. 选择弹性IP配置。

数据中心类型: [VPC数据中心](#)

数据中心: [北京6区\(VPC\)](#) [广州1区\(VPC\)](#) [上海2区\(VPC\)](#) [俄罗斯1区\(VPC\)](#) [香港2区\(VPC\)](#) [新加坡1区\(VPC\)](#)
[台北1区\(VPC\)](#) [上海金融](#) [北京金融](#) [华北1\(政务\)](#) [华中1](#)

所属项目: [默认项目](#)

IP版本: [IPv4](#) [IPv6](#)

是否加入共享带宽: 否 是

线路类型: [BGP](#)

带宽值: [1 Mbps](#) Mbps

计费方式: [按量付费 \(月峰值\)](#) [包年包月](#) [按量付费 \(按日月结\)](#) [按量付费 \(流量月结\)](#) [地域共享带宽](#)
[按量付费 \(流量\)](#) [按量付费](#) [试用](#)

数量:

总计: **¥按实际使用峰值计费**

[立即购买](#)

4. 点击[立即购买](#)按钮。
5. 确认订单信息，勾选同意“我已阅读并同意《弹性IP服务使用协议》《基础防护服务使用协议》”。
6. 点击[提交订单](#)按钮。
7. 支付成功后，可以点击[返回控制台](#)进入控制台或点击[查看我的订单](#)查看订单信息。

绑定资源

1. 在弹性IP列表选择需要绑定的弹性IP，点击[绑定资源](#)按钮。

<input type="checkbox"/>	弹性IP	线路类型	带宽(Mbps)	IP版本	所属项目	绑定实例...	绑定实例	操作
<input checked="" type="checkbox"/>	[模糊]	BGP	1	ipv4	默认项目	-	-	查看 绑定资源 更多操作
<input type="checkbox"/>	[模糊]	BGP	1	ipv4	默认项目	-	-	查看 绑定资源 更多操作

2. 可根据使用场景选择绑定资源类型，本次选择绑定资源类型为：云服务器。
3. 选择需要绑定的云服务器主网卡或辅网卡。
4. 点击[确定](#)按钮。

解除绑定

1. 选择需要解绑的弹性IP，支持批量解绑。

- 弹性IP列表上点击解除绑定。



- 确认信息无误，点击确定按钮。

续费

- 选择需要续费的弹性IP，计费方式为“包年包月”的才可以续费。
- 点击包年包月续费按钮。
- 选择续费时长。
- 点击立即购买按钮。
- 确认订单信息，勾选同意“我已阅读并同意《弹性IP服务使用协议》《基础防护服务使用协议》”。
- 点击提交订单按钮。
- 支付成功后，可以点击返回控制台进入控制台或点击查看我的订单查看订单信息。

调整带宽

- 选择操作列的更多操作 > 调整带宽。




- 选择需要调整的带宽值。
- 点击立即购买按钮。
- 确认订单信息，勾选同意“我已阅读并同意《弹性IP服务使用协议》《基础防护服务使用协议》”。
- 点击提交订单按钮。
- 支付成功后，可以点击返回控制台进入控制台或点击查看我的订单查看订单信息。

查看弹性IP流量统计数据

- 选中需要查看数据的弹性IP，点击操作列的查看进入详情页面。



- 点击流量统计页签，可以选择时间查看弹性IP的入网带宽/出网带宽、每秒流入包数/每秒流出包数的信息，鼠标移动到图表的任一位置显示瞬时的统计数据。



云监控

金山云云监控为弹性IP提供数据收集和数据显示功能。金山云默认为所有用户提供云监控功能，您无需手动开通，只要您使用了弹性IP，云监控即可帮助您收集相关监控数据。使用金山云云监控，您可以查看弹性IP的统计数据，验证系统是否正常运行。有关云监控的更多信息，请参阅 [云监控](#) 产品文档。

弹性IP的监控指标如下

监控指标	描述	单位
eip.bps.in	弹性IP入网流量	bps (bit per second)
eip.bps.out	弹性IP出网流量	bps (bit per second)
eip.pps.in	弹性IP每秒流入包数	个
eip.pps.out	弹性IP每秒流出包数	个
eip.utilization.in	弹性IP入向带宽使用百分比	%
eip.utilization.out	弹性IP出向带宽使用百分比	%