

## 目录

目录	1
角色授权常见问题	2
授权的角色信息出现问题	2
角色关联的策略信息出现问题	2
集群常见问题	2
创建集群问题	2
1、创建集群时，为什么要求节点网络具有公网类型的NAT	2
2、创建的集群支持什么类型的机型	2
3、目前容器服务的宿主机支持什么操作系统	2
4、容器服务对于安全组有什么要求	2
集群添加节点问题	2
1、添加节点有什么限制吗	2
2、目前支持添加已有的服务器吗	2
镜像仓库常见问题	2
开通镜像仓库常见问题	2
1、镜像仓库的账号是什么	2
2、镜像仓库的登录密码忘记了怎么办	3

## 角色授权常见问题

当用户开通金山云容器服务时，需要授权KsyunKCEDefaultRole系统默认的角色给金山云容器服务。当该角色被正确授予后，容器服务才能正常的调用相关的服务（LB、EIP、EBS等），保证容器服务的正常运行

在使用过程中我们发现，用户可能误操作改变该角色相关的信息，造成容器服务的不可用。目前容器服务会对授权的角色以及相关的策略进行校验。

### 授权的角色信息出现问题

如出现以上提示，则表示系统授权的角色信息出现问题。

进入【访问控制】控制台，进入【角色】菜单列表，点击KsyunKCEDefaultRole角色，查看这个角色的载体是否为kce服务，若不是的话，请在控制台删除该角色，再进入容器控制台重新授权即可

### 角色关联的策略信息出现问题

如出现以上提示，则表示授权的角色关联的策略出现问题。

登陆【访问控制】控制台，进入【角色】菜单列表，点击KsyunKCEDefaultRole，查看角色关联的策略，查询是否包含KsyunKCEDefaultRolePolicy的策略，若没有的话，请在控制台删除该角色，再进入容器控制台重新授权即可

## 集群常见问题

### 创建集群问题

#### 1、创建集群时，为什么要求节点网络具有公网类型的NAT

集群内的Cloud Provider会根据用户业务的需要，调用Open Api创建LB、EIP、EBS等资源，需要集群具有访问公网的能力，因此我们要求节点网络具有公网类型的NAT。

我们建议您直接为该私有网络创建作用范围是VPC的公网NAT。

若您的私有网络已经有作用范围是子网的公网NAT，您也可以将该NAT绑定该VPC网络的其他子网。更多NAT的介绍，请参考[金山云NAT](#)

#### 2、创建的集群支持什么类型的机型

支持计费方式为按日月结的所有类型的主机

#### 3、目前容器服务的宿主机支持什么操作系统

目前，仅支持CentOS-7.3 64位的操作系统，如有其他操作系统需求可提工单联系我们

#### 4、容器服务对于安全组有什么要求

请参考[容器服务推荐安全组设置](#)

### 集群添加节点问题

#### 1、添加节点有什么限制吗

只能选择当前集群所在的地域添加，但是可以选择不同的可用区，支持跨可用区部署

#### 2、目前支持添加已有的服务器吗

目前暂不支持，该功能正在计划中

## 镜像仓库常见问题

### 开通镜像仓库常见问题

#### 1、镜像仓库的账号是什么

默认是用户金山云的账号id，暂不支持修改

## 2、镜像仓库的登录密码忘记了怎么办

您可以通过容器控制台重置密码